


GÅ I SYSTEMINDSTILLING: Find "Printere og scannere"



Tryk op Tilføj printer, scannere eller fax

## PRINT I FARVE - VÆLG GLOBUSEN

Download og installer driveren:

[https://support.ricoh.com/bb/pub\\_e/dr\\_ut\\_e/0001318/0001318428/V1800/Ricoh\\_IM\\_C3000\\_C3500\\_C4500\\_LIO\\_1.8\\_0.0.dmg](https://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001318/0001318428/V1800/Ricoh_IM_C3000_C3500_C4500_LIO_1.8_0.0.dmg)

Udfyld: ADRESSE, KØ OG NAVN SOM PÅ BILLEDET

Tilføj printer

Adresse: RKGPRINT1  
Gyldig og komplet værtsnavn eller adresse.

Protokol: Line Printer Daemon - LPD

Kø: RICOH1  
Lad feltet være tomt for at vælge standardkøen.

Navn: RICOH1

Placering: Kopirum

Brug: RICOH IM C5500 PS

Tilføj

Skriv i kø den printer du skal printe til:

KOPIRUM

Ricoh1

Ricoh2

Ricoh3

## PRINT I SORT/HVID - VÆLG GLOBUSEN

Udfyld: ADRESSE, KØ OG NAVN SOM PÅ BILLEDET

Tilføj printer

Adresse: RKGPRINT1  
Gyldig og komplet værtsnavn eller adresse.

Protokol: Line Printer Daemon - LPD

Kø: RICOH1  
Lad feltet være tomt for at vælge standardkøen.

Navn: RICOH1

Placering: Kopirum

Brug: Generel PCL-printer  
Den valgte printersoftware stammer ikke fra producenten, og du kan muligvis ikke bruge alle printerens funktioner.

Tilføj

Skriv i kø den printer du skal printe til:

### FORBEREDELSESLOKALER

S31

S34

F11B

F16B

F32

Når du skal printe, er det vigtigt at du er på Rødkidles net enten via kabel eller trådløse netværk med der hedder "RKG".